



Backup do Projeto


The background image is a dark, semi-transparent overlay of a control room or industrial setting. On the left, a control panel features a small screen displaying a 'Fail-safe' warning with a green header and an information icon. Below the screen are several directional buttons. To the right, a larger computer monitor shows a software interface with a message that reads 'Project was opened successfully. Please select the next step.' Below this message is a list of steps, each with a checkmark and a button: 'Configure a device', 'Start PLC program', 'Configure technology objects', 'Configure a drive', 'Configure an I/O device', and 'Start the project now'.

ARCHIVE

Salve seu projeto e, no canto superior esquerdo, clique em **Project** → **Archive**.



Ao clicar em **Project** → **Archive**, será aberta esta janela, onde você define como e onde salvar seu backup:



Source Path → Caminho do projeto que será arquivado.

Name → Nome do arquivo de backup.

Archive as compressed file → Gera um arquivo compactado (.zap ou .zip).

Discard restorable data (*opcional*) → Remove dados de restauração anteriores para reduzir o tamanho.

Add date and time to target name (*opcional*) → Insere automaticamente timestamp no nome do arquivo.

Target Path → Pasta de destino onde o backup será salvo.

Por fim, clique em **Archive** para compactar todo o seu projeto num único arquivo pronto para restauração ou compartilhamento.

Dica: crie pastas por ano/mês para manter seus archives organizados e facilmente localizáveis.